



FREISCHALTUNG eHBA

Für die Freischaltung des eHBA sollten psychodat und Konnektor auf dem aktuellsten Stand sein, mindestens jedoch psychodat Version 2.0.12 und Konnektor Version 3.5.2.


- 1) Öffnen Sie bitte über den Reiter **Telematik** das **Hilfe-Center** und klicken Sie auf den Button **Verbindungssicherheit (1)**.




- 2) Sofern noch nicht geschehen, wählen Sie bei **Verbindungssicherheit PsychoDat** (2) wie auch bei **Verbindungssicherheit Konnektor** (3) über den zugehörigen **Pfeil-Button** Benutzer/Passwort aus. So stellen Sie sicher, dass lediglich über Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort auf den Konnektor zugegriffen werden kann. Bestätigen Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster.



- 3) Bitte stecken Sie den eHBA in Ihr Kartenlesegerät und halten Sie Ihre Transport-PIN bereit. Klicken Sie im Telematik Hilfe-Center auf den Button **eHBA** (4), um das Fenster für die Freischaltung des eHBA zu öffnen.



- 4) Sollten mehrere eHBAs verfügbar sein, wählen Sie in dem nachfolgenden Fenster die freizuschaltende Karte aus (5). Wird keine Karte angezeigt, können verfügbare Karten über den Button rechts neben der Auswahl aktualisiert werden.



- 5) Der eHBA hat zwei PINS, CH und QES, welche einzeln freigeschaltet werden müssen. Zur Freischaltung der jeweiligen PIN wählen Sie diese aus und klicken Sie anschließend auf den Button **PIN Ändern** (6).
- 6) Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Kartenlesegerät. Sie werden aufgefordert, die Transport-PIN einzugeben. Geben Sie diese ein und bestätigen Sie mit OK. Vergeben Sie eine neue PIN und wiederholen diese im Anschluss zur Bestätigung. Nach erfolgreichem Abschluss ändert sich der Status der PIN in VERIFIABLE.